

中華電信



郵件收發軟體 內送/外寄伺服器 設定說明

目錄

Microsoft 365 Outlook.....	1
Outlook 2016/2013/2010/2007.....	2
Outlook 2003.....	5
Mac OS Mail.....	8
iPad/iPhone iOS 郵件.....	9
手機版 Microsoft Outlook.....	12

Microsoft 365 Outlook

檔案→帳戶設定→伺服器設定



POP 帳號設定(內送郵件)

POP 帳戶設定
vincent@mkt.hibox.biz

內送郵件

使用者名稱:

密碼:

☒ 記住密碼

伺服器: 連接埠:

☒ 此伺服器需要加密連線 (SSL/TLS)

☐ 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入

外寄郵件

- 伺服器: **pop**.hibox.biz
- 連接埠: 995
- 勾選此伺服器需要加密連線 (SSL/TLS)

IMAP 帳號設定(內送郵件)

IMAP 帳戶設定
vincent@mkt.hibox.biz

內送郵件

使用者名稱:

密碼:

☒ 記住密碼

伺服器: 連接埠:

加密方法:

☐ 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入

外寄郵件

- 伺服器: **imap**.hibox.biz
- 連接埠: 993
- 加密方式: SSL/TLS

POP/IMAP 帳號設定(外寄郵件)

內送郵件

外寄郵件

伺服器: 連接埠:

加密方法:

伺服器逾時:

☐ 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入

☒ 我的外寄 (SMTP) 伺服器需要驗證

☒ 使用與內送郵件伺服器相同的設定

☐ 使用使用者名稱與密碼登入

☐ 在傳送郵件前登入內送郵件伺服器

- 伺服器: **smtp**.hibox.biz
- 連接埠: 587 或 25 皆可
- 加密方式: STARTTLS
- 勾選我的外寄 (SMTP) 伺服器需要驗證

Outlook 2016/2013/2010/2007


2016/2013/2010

檔案→帳戶設定→帳戶設定



2007

工具→帳戶設定



選擇帳號→變更



帳戶類型:POP3

使用者資訊

您的名稱(Y):

電子郵件地址(E):

伺服器資訊

帳戶類型(A):

內送郵件伺服器(I):

外寄郵件伺服器 (SMTP)(O):

登入資訊

使用者名稱(U):

密碼(P):

☒ 記住密碼(R)

☐ 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(O)

測試帳戶設定

在填入本視窗資訊後，建議您按下面的按鈕以測試您的帳戶。(網路必須連線)

☒ 按 [下一步] 按鈕測試帳戶設定(S)

傳送新郵件到:

☒ 新增 Outlook 資料檔(W)

☐ 現有 Outlook 資料檔(X)

- 內送郵件伺服器:pop.hibox.biz
- 外寄郵件伺服器: smtp.hibox.biz
- 點選其他設定

其他設定

一般 外寄伺服器 進階

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (POP3) (I): 995 使用預設值 (D)

☒ 此伺服器需要加密連線 (SSL) (E)

外寄伺服器 (SMTP) (O): 587

使用下列加密連線類型 (C): TLS

伺服器逾時 (T)

短 1 分 長

傳送

☒ 在伺服器上保留一份郵件複本 (L)

☒ 超過下列天數後就從伺服器移除 (R): 14 天

☐ 從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除 (M)

- 點選**進階**活頁
- 內送伺服器(POP3): 995
- 外寄伺服器(SMTP): 587 或 25 皆可
- 使用下列加密連線類型: 優先選 STARTTLS，無則或 TLS

帳戶類型:IMAP

使用者資訊

您的名稱 (Y): hiBox3

電子郵件地址 (E): demo1@hibox.hinet.net

伺服器資訊

帳戶類型 (A): IMAP

內送郵件伺服器 (I): imap.hibox.biz

外寄郵件伺服器 (SMTP) (O): smtp.hibox.biz

登入資訊

使用者名稱 (U): demo1@hibox.hinet.net

密碼 (P): *****

☒ 記住密碼 (R)

☐ 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入 (Q)

測試帳戶設定

在填入本視窗資訊後，建議您按下面的按鈕以測試您的帳戶。(網路必須連線)

測試帳戶設定 (T)...

☒ 按 [下一步] 按鈕測試帳戶設定 (S)

其他設定 (M)...

- 內送郵件伺服器: **imap.hibox.biz**
- 外寄郵件伺服器: **smtp.hibox.biz**
- 點選**其他設定**

其他設定

一般 外寄伺服器 進階

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (IMAP)(I): 993 使用預設值(D)

使用下列加密連線類型(E): SSL

外寄伺服器 (SMTP)(O): 587

使用下列加密連線類型(C): TLS


伺服器逾時(T)

短 長 1 分


- 點選**進階**活頁
- 內送伺服器(IMAP): 993
- 外寄伺服器(SMTP): 587 或 25 皆可
- 使用下列加密連線類型: 優先選 STARTTLS , 無則或 TLS

Outlook 2003

工具→帳戶設定



點選電子郵件的檢視或變更現有的電子郵件帳號後，點選下一步



選擇要變更的帳號，點選變更鈕



帳戶類型:POP3

使用者資訊	伺服器資訊
您的名稱(Y): Demo1	內送郵件伺服器 (POP3)(I): pop.hibox.biz
電子郵件地址(E): demo1@hibox.hinet.net	外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): smtp.hibox.biz
登入資訊	測試設定
使用者名稱(U): demo1@hibox.hinet.net	在填入本視窗資訊後，建議您按一下下面的按鈕以測試您的帳號。(網路必須連線)
密碼(P): *****	測試帳號設定(T)...
☒ 記住密碼(R)	
☐ 使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(L)	其他設定(M)...

- 內送郵件伺服器: **pop.hibox.biz**
- 外寄郵件伺服器: **smtp.hibox.biz**
- 點選 **其他設定**

其他設定

一般	外寄伺服器	進階
伺服器連接埠號碼		
內送伺服器 (POP3)(I): 995 使用預設值(D)		
☒ 此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)		
外寄伺服器 (SMTP)(O): 587		
使用下列加密連線類型(C): TLS		
伺服器逾時(T)		
短 <input type="range" value="1"/> 長 1 分		
傳送		
☒ 在伺服器上保留一份郵件複本(L)		
☒ 超過下列天數後就從伺服器移除(R): 14 天		
☐ 從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)		

- 點選 **進階** 活頁
- 內送伺服器(POP3): 995
- 外寄伺服器(SMTP): 587 或 25 皆可
- 使用下列加密連線類型: 優先選 STARTTLS，無則或 TLS

帳戶類型:IMAP

使用者資訊	伺服器資訊
您的名稱(Y): Demo1	內送郵件伺服器 (IMAP)(I): imap.hibox.biz
電子郵件地址(E): demo1@hibox.hinet.net	外寄郵件伺服器 (SMTP)(O): smtp.hibox.biz
登入資訊	
使用者名稱(U): demo1@hibox.hinet.net	
密碼(P): *****	
☒ 記住密碼(R)	
☐ 使用安全密碼驗證 (SPA) 登入(L)	其他設定(M)

- 內送郵件伺服器: **imap.hibox.biz**
- 外寄郵件伺服器: **smtp.hibox.biz**
- 點選**其他設定**


其他設定

一般	外寄伺服器	進階
伺服器連接埠號碼		
內送伺服器 (IMAP)(I): 993 使用預設值(D)		
使用下列加密連線類型(E): SSL		
外寄伺服器 (SMTP)(O): 587		
使用下列加密連線類型(C): TLS		
伺服器逾時(T)		
短 <input type="range" value="1"/> 長 1 分		

- 點選**進階**活頁
- 內送伺服器(IMAP): 993
- 外寄伺服器(SMTP): 587 或 25 皆可
- 使用下列加密連線類型: 優先選 STARTTLS , 無則或 TLS

Mac OS Mail

開啟郵件軟體→郵件→偏好設定



POP

A screenshot of the '伺服器設定' (Server Settings) window in Mac OS Mail, configured for POP. The window has three tabs: '帳號資訊' (Account Information), '信箱動作' (Mailbox Actions), and '伺服器設定' (Server Settings). Under '收件伺服器 (POP)', the fields are: '使用者名稱' (Username) as 'vincent@mkt.hibox.biz', '密碼' (Password) as dots, '主機名稱' (Host Name) as 'pop.hibox.biz', '自動管理連線設定' (Automatically manage connections) as unchecked, '連接埠' (Port) as '995', '使用 TLS/SSL' (Use TLS/SSL) as checked, and '認證' (Authentication) as '密碼' (Password). A button '進階「POP」設定' (Advanced POP Settings) is below. Under '寄件伺服器 (SMTP)', the fields are: '帳號' (Account) as 'mkt.hibox.biz', '使用者名稱' (Username) as 'vincent@mkt.hibox.biz', '密碼' (Password) as dots, '主機名稱' (Host Name) as 'smtp.hibox.biz', '自動管理連線設定' (Automatically manage connections) as unchecked, '連接埠' (Port) as '587', '使用 TLS/SSL' (Use TLS/SSL) as checked, and '認證' (Authentication) as '密碼' (Password).

IMAP

A screenshot of the '伺服器設定' (Server Settings) window in Mac OS Mail, configured for IMAP. The window has three tabs: '帳號資訊' (Account Information), '信箱動作' (Mailbox Actions), and '伺服器設定' (Server Settings). Under '收件伺服器 (IMAP)', the fields are: '使用者名稱' (Username) as 'vincent@mkt.hibox.biz', '密碼' (Password) as dots, '主機名稱' (Host Name) as 'imap.hibox.biz', '自動管理連線設定' (Automatically manage connections) as unchecked, '連接埠' (Port) as '993', '使用 TLS/SSL' (Use TLS/SSL) as checked, and '認證' (Authentication) as '密碼' (Password). A button '進階「IMAP」設定' (Advanced IMAP Settings) is below. Under '寄件伺服器 (SMTP)', the fields are: '帳號' (Account) as 'mkt.hibox.biz', '使用者名稱' (Username) as 'vincent@mkt.hibox.biz', '密碼' (Password) as dots, '主機名稱' (Host Name) as 'smtp.hibox.biz', '自動管理連線設定' (Automatically manage connections) as unchecked, '連接埠' (Port) as '587', '使用 TLS/SSL' (Use TLS/SSL) as checked, and '認證' (Authentication) as '密碼' (Password).

伺服器設定選項

收件伺服器(POP)

- 主機名稱: **pop**.hibox.biz
- **取消**自動管理連線設定
- 連接埠:995
- 勾選使用 TLS/SSL

寄件伺服器(SMTP)

- 主機名稱: **smtp**.hibox.biz
- **取消**自動管理連線設定
- 連接埠:584 或 25
- 勾選使用 TLS/SSL

伺服器設定選項

收件伺服器(IMAP)

- 主機名稱: **imap**.hibox.biz
- **取消**自動管理連線設定
- 連接埠:993
- 勾選使用 TLS/SSL

寄件伺服器(SMTP)


- 主機名稱: **smtp**.hibox.biz
- **取消**自動管理連線設定
- 連接埠:584 或 25
- 勾選使用 TLS/SSL

iPad/iPhone iOS 郵件

設定 → App → 搜尋「郵件」 → 點選「郵件」 → 點選「郵件帳號」



點選要異動的郵件帳號



POP

收件伺服器

主機名稱 pop.hibox.biz

使用者名稱 vincent@mkt.hibox.biz

密碼

寄件伺服器

SMTP smtp.hibox.biz >

進階 >

收件伺服器

- 主機名稱: pop.hibox.biz
- 點選進階

收件設定

使用 SSL ☒

認證 密碼 >

從伺服器刪除 永不 >

伺服器連接埠 995

收件設定

- 使用 SSL
- 伺服器連接埠 995

IMAP

郵件 ☒

備忘錄 ☐

帳號設定 >

收件伺服器

主機名稱 imap.hibox.biz

使用者名稱 vincent@mkt.hibox.biz

密碼

寄件伺服器

SMTP smtp.hibox.biz >

進階 >

收件伺服器

- 主機名稱: imap.hibox.biz
- 點選進階

收件設定

使用 SSL ☒

認證 密碼 >

IMAP 路徑前置碼 /

伺服器連接埠 993

收件設定

- 使用 SSL
- 伺服器連接埠 993

SMTP

收件伺服器

主機名稱 pop.hibox.biz

使用者名稱 vincent@mkt.hibox.biz

密碼

寄件伺服器

SMTP smtp.hibox.biz >

< SMTP

主要伺服器

smtp.hibox.biz 開啟 >

其他 SMTP 伺服器

加入伺服器 ... >

若「郵件」無法順利使用主要伺服器，將繼續使用其他 SMTP 伺服器。

寄件伺服器

主機名稱 smtp.hibox.biz

使用者名稱 vincent@mkt.hibox.biz

密碼

使用 SSL ☒


認證 密碼 >

伺服器連接埠 587

寄件伺服器

- 主機名稱: smtp.hibox.biz
 - 使用 SSL
- 伺服器連接埠 587

點選收件夾堂的圖示



點選左下方的齒輪符號，進入設定畫面



點選帳戶



點選要異動的帳號



點選**編輯登入資訊**



點選**編輯登入資訊**



啟用**使用進階設定**



IMAP 內送郵件伺服器: imap.hibox.biz

IMAP 連接埠: 993

連接埠安全性: SSL

SMTP 外寄郵件伺服器: smtp.hibox.biz

IMAP 連接埠: 587

連接埠安全性: STARTTLS

The image shows a configuration window for email settings. It is divided into two main sections: 'IMAP 內送郵件伺服器' (IMAP Incoming Mail Server) and 'SMTP 外寄郵件伺服器' (SMTP Outgoing Mail Server). Each section has fields for host name, port, security type, username, and password. The IMAP section has 'imap.hibox.biz' as the host, port '993', and 'SSL' as the security type. The SMTP section has 'smtp.hibox.biz' as the host, port '587', and 'STARTTLS' as the security type. Both sections use the username 'vincent@mkt.hibox.biz'. The security type dropdowns are highlighted with red boxes. The host name and port fields for both sections are also highlighted with red boxes.

IMAP 內送郵件伺服器

IMAP 主機名稱
imap.hibox.biz

IMAP 連接埠
993

連接埠安全性 **SSL >**

IMAP 使用者名稱
vincent@mkt.hibox.biz

IMAP 密碼

SMTP 外寄郵件伺服器

SMTP 主機名稱
smtp.hibox.biz

SMTP 連接埠
587

連接埠安全性 **STARTTLS >**

SMTP 使用者名稱
vincent@mkt.hibox.biz

SMTP 密碼